

Installation auf einem einzelnen PC

1. Vorbereitende Maßnahmen

folgende zwei Windows-Komponenten müssen auf Ihrem System installiert sein.

1. aktuelles Service Pack für die Microsoft **Jet 4.0**-Datenbank-Engine (Servicepack 7 oder höher)
2. aktuelle Version der Microsoft Data Access Components **MDAC** (Version 2.8)

Es ist durchaus möglich, sogar wahrscheinlich, dass diese Komponenten auf Ihrem Computer bereits installiert sind. Die Software „Elster“ der Finanzbehörden bedarf eben dieser Komponenten. Im Zweifel installieren Sie die beiden Pakete erst dann, wenn ProOffice RA beim Start Fehler meldet. Aktuelle Versionen finden Sie auf der CD, auf der Website von ProOffice RA oder auf der Website von Microsoft. Mehr Informationen zur Jet 4.0-Datenbank-Engine und zu MDAC 2.8 finden Sie auf den Supportseiten von Microsoft.

Im Anhang finden Sie eine Erläuterung, wie sie feststellen können ob die aktuellen Komponenten auf Ihrem PC bereits installiert sind.

Bitte beachten Sie, dass für die verschiedenen Windowsbetriebssysteme jeweils eigene Service Packs für die Microsoft Jet 4.0-Datenbank-Engine. Die Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 sind für alle Windows-Betriebssysteme geeignet.

2. ProOffice RA installieren

Wenn Sie ProOffice RA im Netzwerk / in einer Mehrbenutzerumgebung nutzen wollen, lesen Sie bitte vor der Installation die Installationsanleitung für den Netzwerkbetrieb.

1. Starten Sie das Installationsprogramm **prooffice ra 4x vollinstallation vxx.exe** *)
Auf der CD im Ordner **prooffice\setup** oder aus dem Internet heruntergeladen
2. Folgen Sie den Schritten des Installationsprogrammes und beachten Sie dabei folgendes:

*) 4x steht für die installierte ProOffice RA – Version; Vxx steht für die Versionsnummer des Installationsprogrammes.

2.1. Installationsordner wählen

Es macht Sinn ProOffice RA im in einem Ordner PROFFICE unter C: oder wenn Sie zwei Festplatten oder Partitionen haben e.v. unter D: zu installieren. Die Installation unter PROGRAMME ist zwar möglich, erschwert aber später administrative Arbeiten wie Datensicherung oder den telefonischen Support.

2.2. Backupordner wählen

Bei der Installation wird als Backuporder der Ordner LW:\PROFFICE\BACKUP vorgeschlagen. Bitte übernehmen Sie diesen Pfad bei der erstmaligen Installation. Bei wiederholter Installation, wenn ProOffice nicht deinstalliert wurde, können Sie einen anderen Pfad angeben, z.B. LW:\PROFFICE\BACKUP02

2.3. Komponenten auswählen

Bei der erstmaligen Installation übernehmen Sie die Voreinstellung und installieren beide Komponenten:

- Datenbank und Vorlagen
- Workstation-Setup

Wenn Sie ProOffice RA auf einem neuen Computer installieren, aber bereits vorhandene Daten vom alten Computer übernehmen wollen, installieren sie nur noch das Workstation-Setup und lesen die weiterführende Dokumentation.

3. Installation vervollständigen

3.1. poww80.dot kopieren

Nach erfolgreicher Installation von ProOffice RA kopieren Sie an jedem Arbeitsplatz die Datei **poww80.dot**

aus dem Ordner

C:\PROFFICE\VORLAGEN

in Startup-Ordner ihrer Microsoft Office Installation:

C:\PROGRAMME\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\STARTUP (Pfad weicht je nach Version geringfügig ab)

3.2. Datei-Import-Ordner anlegen (WatchingFolder)

Legen Sie an jedem Arbeitsplatz unter **C:** einen Ordner mit dem Namen **_IN an – also C:_IN**

4. Aktuelle proffice.exe installieren

ProOffice RA wird regelmäßig weiterentwickelt. Stellen Sie sicher, dass Sie immer eine möglichst aktuelle Version der **proffice.exe** einsetzen. Öffnen Sie im Startmenu den Eintrag „ProOffice RA Online Update“ und folgen Sie den Anweisungen oder laden Sie sich aus dem Bereich Download auf der Website <http://www.prooffice.net> die aktuelle proffice.exe herunter und kopieren Sie diese in den EXE-Ordner ihrer ProOffice RA - Installation.

5. ProOffice RA starten und anwenden

Beim erstmaligen Start von ProOffice RA melden Sie sich mit dem Benutzernamen **Pro** und den Passwort **Office** an.

Erläuterung: So können sie feststellen welche Version von MS JET40 und MDAC auf Ihrem PC installiert ist:

MDAC:

1. Klicken Sie im Menü **Start** auf **Ausführen** öffnen und öffnen Sie den Windows – Registrierungs-Editor durch Eingabe des Befehls **regedit**
2. Drücken Sie **[strg] + [F]** und suchen Sie nach der Zeichenkette **MDAC**
3. Wiederholen Sie die Suche 1 oder 2 mal durch drücken der Taste **[F3]**
4. Beim 2. oder 3. Treffer wird Ihnen angezeigt welche Version von MDAC auf Ihrem PC installiert ist.

JET40:

Auszug aus <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;239114>:

Hinweis: Da es verschiedene Windows-Versionen gibt, können die folgenden Schritte auf Ihrem Computer anders aussehen. Lesen Sie in diesem Fall in Ihrer Produktdokumentation nach, wie diese Schritte auszuführen sind.

1. Klicken Sie im Menü **Start** auf **Suchen**.
2. Klicken Sie im Fenster **Suchergebnisse** unter **Such-Assistent** auf **Dateien und Ordern**.
3. Geben Sie in das Feld **Gesamter oder Teil des Dateinamens** den Dateinamen msjet40.dll ein, und klicken Sie anschließend auf **Suchen**.
4. In der Liste der gefundenen Dateien, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "Msjet40.dll", die sich im Ordner "Windows\System32" oder "Windows\System" befindet. Wählen Sie anschließend die Option **Eigenschaften** aus.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Version** und vergleichen Sie die Service Pack-Version mit den Versionen in der folgenden Tabelle:

Msjet40.dll-Version	Jet 4.0-Version	Msjet40.dll-Version
4.0.2927.4	Service Pack 3 (SP3)	4.0.2927.4
4.0.3714.7	Service Pack 4 (SP4)	4.0.3714.7
4.0.4431.1 oder 4.0.4431.3	Service Pack 5 (SP5)	4.0.4431.1 oder 4.0.4431.3
4.0.6218.0	Service Pack 6 (SP6)	4.0.6218.0
4.0.6807.0	Service Pack 6 (SP6) wird nur mit Windows Server 2003 ausgeliefert	4.0.6807.0
4.0.7328.0	Service Pack 7 (SP7)	4.0.7328.0
4.0.8015.0	Service Pack 8 (SP8)	4.0.8015.0

Stand Nov. 2009